# 大气预测软件系统 AERMOD 简要用户使用手册

环境保护总局环境工程评估中心 环境质量模拟重点实验室

2009年4月1日修正版

( Version 090401 )

# 手册说明

本用户手册基于 AERMOD Version 04300 with PRIME 英文版用户手册编写,仅对美国 EPA 网站所提供的大气预测软件系统 AERMOD 的使用方法提供中文版简要说明,更详细的程序使用说明请查阅相关的软件手册及文档,或采用带图形界面版的商业软件。

本手册由环境保护部环境工程评估中心 环境质量模拟重点实验室负责编写,参与人员包括:丁峰、吴文军、李时蓓等。本版本基于 2006 年第一版手册内容,于 2009 年 4 月 1 日进行部分修正。

本手册版权所有,转载及印刷请与环境保护部环境工程评估中心联系。

本手册所涉及的模型系统及本手册电子版本下载地址:

http://www.lem.org.cn/support/aermod dl.html

网络维护及程序支持: 赵晓宏、邢可佳、赵越。

中尺度高空气象模拟技术支持: 王庆改、丁峰。

环境质量模拟重点实验室网站: http://www.lem.org.cn

网上在线技术支持 http://www.eia.net.cn/phpbb2/index.php

技术支持信箱: eiaa@tom.com

环境保护部环境工程评估中心 环境质量模拟重点实验室 2009年4月1日

# 目 录

1.	于册说明		1 -
2.	AERMOD 核	莫式系统简介	1 -
	2.1. AERI	MOD 运行流程	2 -
	2.2. 模型	运行所需基本数据	3 -
	2.2.1.	AERMOD 基本数据要求	3 -
	2.2.2.	污染源参数要求	4 -
	2.2.3.	AERMET 气象预处理输入数据	4 -
	2.2.4.	AERMAP 地形预处理输入数据	5 -
	2.3. 扩散	计算	6 -
	2.4. 计算:	结果处理	6 -
	2.5. AER	MOD 系统对计算机硬件的要求	6 -
	2.6. AER	MOD 程序执行	6 -
3.	Aermod 快速	<b>枣入门手册</b>	7 -
	3.1. 建立	一个 aermod.inp 控制流文件	7 -
	3.1.1.	控制流文件组成	7 -
	3.1.2.	控制选项模块-CO 段说明	8 -
	3.1.3.	污染源输入模块-SO 段说明	10 -
	3.1.4.	预测接收点输入模块-RE 段说明	11 -
	3.1.5.	气象数据输入模块-ME 段说明	13 -
	3.1.6.	计算结果输出模块-OU 段说明	14 -
	3.2. 运行	aermod 模块	15 -
4.	Aermet 快速	三入门手册	16 -
	4.1. AER	MET 控制流文件	16 -
	4.1.1.	控制流文件 stage1n2.inp 组成	16 -
	4.1.2.	Stage1n2 控制流文件说明	17 -
	4.1.3.	控制流文件 stage3.inp 组成	18 -
	4.1.4.	Stage3 控制流文件说明	19 -
	4.2. 运行	aermet 模块	20 -
5.	Aermap 快速	<b>b</b> 入门手册	22 -
	5.1. AER	MAP 控制流文件	22 -
	5.1.1.	AERMAP 控制流文件组成	22 -
	5.1.2.	控制流文件 CO 段说明	23 -
	5.1.3.	接受点输入模块-RE 段说明	24 -
	5.1.4.	输出模块-OU 段说明	26 -
	5.2. 运行	aermap 模块	26 -

# 大气预测软件系统 ADMS 共享版 简要用户使用手册

6.	文件格式及参	参数说明	27 -
	6.1. 气象轴	俞入文件格式说明	27 -
	6.1.1.	地面观测输入数据格式说明	27 -
	6.1.2.	探空观测输入数据格式说明	28 -
	6.2. 地表参	参数说明	29 -
	6.2.1.	ALBEDO 参数表	29 -
	6.2.2.	BOWEN 参数表	30 -
	6.2.3.	Roughness Length 参数表	31 -
7.	命令和参数记	羊细说明	- 32 -
	7.1. AERN	MOD 控制流文件	32 -
	7.1.1.	控制模块-CO	32 -
	7.1.2.	污染源模块-SO	34 -
	7.1.3.	预测点模块-RE	36 -
	7.1.4.	气象数据-ME	39 -
	7.1.5.	输出选项-OU	41 -
	7.2. AERN	MET 控制流文件	43 -
	7.2.1.	气象预处理文件 Stage1n2.inp	43 -
	7.2.2.	气象数据合并文件 Stage1n2nd.inp	46 -
	7.2.3.	生成边界层文件 Stage3.inp	47 -
	7.3. AERN	MAP 控制流文件	49 -
	7.3.1.	控制模块-CO	49 -
	7.3.2.	预测点模块-RE	50 -
	7.3.3.	输出选项-OU	52 -
8.	相关概念及名	名词解释	52 -
	8.1. 最小募	莫宁-奥布霍夫(Monin-Obukhov)长度	52 -
	8.2. 建筑物	勿下洗	53 -

# 大气预测软件系统 AERMOD 简要用户使用手册

# 1. 手册说明

本手册基于 AERMOD Version 04300 with PRIME 用户手册编写, 模型系统下载地址: http://www.lem.org.cn/support/aermod\_dl.html。

# 2. AERMOD 模式系统简介

AERMOD 由美国国家环保局联合美国气象学会组建法规模式改善委员会 (AERMIC) 开发。AERMIC 的目标是开发一个能完全替代 ISC3 的法规模型,新的法规模型将采用 ISC3 的输入与输出结构、应用最新的扩散理论和计算机技术更新 ISC3 计算机程序、必须保证能够模拟目前 ISC3 能模拟的大气过程与排放源。20世纪 90 年代中后期,法规模式改善委员会在美国国家环保局的财政支持下,成功开发出 AERMOD 扩散模型,目前版本为 2004 年 8 月推出的 Version 04300 with PRIME 版。

该系统以扩散统计理论为出发点,假设污染物的浓度分布在一定程度上服从高斯分布。模式系统可用于多种排放源(包括点源、面源和体源)的排放,也适用于乡村环境和城市环境、平坦地形和复杂地形、地面源和高架源等多种排放扩散情形的模拟和预测。AERMOD具有下述特点:

- ▶ 以行星边界层(PBL)湍流结构及理论为基础。按空气湍流结构和尺度概念,湍流扩散由参数化方程给出,稳定度用连续参数表示;
  - ▶ 中等浮力通量对流条件采用非正态的 PDF 模式;
  - ▶ 考虑了对流条件下浮力烟羽和混合层顶的相互作用:
  - ▶ 对简单地形和复杂地形进行了一体化的处理;
  - ▶ 包括处理夜间城市边界层的算法。




图 2-1 AERMOD 模式系统数据流程框图

# 2.1. AERMOD 运行流程

AERMOD 系统包括 AERMOD 扩散模式、AERMET 气象预处理和 AERMAP 地形预处理模块。AERMOD 模式运行流程如图 2-2 所示。AERMET 的边界层参数 数据和廓线数据可以由输入的现场观测数据确定,或由输入的国家气象局常规气象资料(地面数据、探空数据)生成。

将地面反射率、表面粗糙度等地面特征数据,以及风速、风向、温度、云量等气象观测数据输入到 AERMET 中,在 AERMET 计算出行星边界层参数:摩擦速度 u\*、Monin-Obukhov 长度 L、对流速度尺度 w\*、温度尺度  $\theta$ \*、混合层高度  $z_i$  和地面热通量 H。得到的这些参数同气象观测数据一同传递给 AERMOD 中的 Interface,在 Interface 里通过相似关系求得风速 u、水平方向和垂直方向的湍流强度  $\sigma_v$  和  $\sigma_w$ ,位温梯度  $d\theta/dz$ ,位温  $\theta$  和水平拉格朗日时间尺度  $T_L$ 等变量垂直分布。

AERMET 廓线数据和边界层廓线数据经过 AERMOD 中的控制文件引用进入 AERMOD 系统,计算出相似参数,并对边界层廓线数据进行内插。AERMOD 将平均风速、水平向及垂向湍流量脉动、温度梯度、位温、水平拉格朗日时间尺度等输入扩散模式,并计算出浓度。

AERMAP 是简化并标准化 AERMOD 地形输入数据的地形预处理器,它将输入的各网格点的位置参数(x,y,z)及其地形高度参数 $(x_t,y_t,z_t)$ 经过计算转化成 AERMOD 数据处理的地形数据,包括有各个网格点位置参数(x,y,z)及其有效高度值  $z_{eff}$ ,这些数据用于障碍物周围大气扩散的计算,并结合风速 u 等参数的分布,从而可以进行污染物浓度的分布计算。




图 2-2 AERMOD 模式系统流程

### 2.2. 模型运行所需基本数据

# 2.2.1. AERMOD 基本数据要求

运行 AERMOD 扩散计算模块,至少需要建立一个文本格式的控制流文件,该控制流文件中提供了模型运行的一些程序控制选项、污染源位置及参数、预测点位置、气象数据的引用以及输出参数。若考虑建筑物下洗,控制流文件中还需要建筑物几何参数数据。

此外,AERMOD 运行还需要两个基本的气象数据文件: 地面气象数据文件 (surface meteorological data file)及探空廓线数据文件(profile meteorological data file),这两个文件由气象预处理程序 AERMET 生成。如需考虑地形的影响,还需在控制流文件中加入地形数据文件的引用,地形预处理文件需要由地形预处理模块 AERMAP 生成。

此外还需要的场地数据包含:源所在地的经纬度、地面湿度、地面粗糙度、反射率。污染源数据包括源的编码、源的几何参数、排放率等;AERMOD可以处理点源、线源、面源、体源。预测点数据包括预测点的地理位置和高程。AERMOD

可以处理网格预测点和任意离散的预测点。所有元数据存储在 AERMOD.INP 文件中。在运行扩散模型时,AERMOD 将对输入的数据格式进行有效性检查。

## 2.2.2. 污染源参数要求

AERMOD 处理的污染源包括:点源、面源、体源。

1、点源源强参数:点源排放率(g/s);烟气温度(K);烟囱高度(m);烟囱出口烟气排放速度(m/s);烟囱出口内径(m)。

#### 2、面源源强参数:

规则形状面源: 面源排放率( $g/(sm^2)$ ); 高度(m); 长度(m)(东西方向); 宽度(m)(南北方向); 方向角;

不规则形状面源:面源排放率( $g/(sm^2)$ );高度(m);面源多边型顶点数;烟羽初始高度(m);面源多边型顶点的坐标;

- 3、体源源强参数:体源排放率(g/s);高度(m);体源初始长度(m);体源初始宽度(m);
  - 4、建筑物的下洗几何参数:

当烟囱的几何高度小于建筑物高度的 2.5 倍时,需考虑建筑物下洗作用。建筑物的几何参数:建筑物高度、宽度与方位角。

# 5、AERMOD 清洗作用:

AERMOD 对污染物的清洗机制包括干、湿沉降作用,需要输入分子阻抗系数、沉降速度等相关参数。

### 2.2.3. AERMET 气象预处理输入数据

AERMET 可以接受以下数据: 1) 国家气象局的标准时数据; 2) 来自最近的探空站的风、温度、露点探空数据; 3) 现场观测到的风、温度、湍流、压力、太阳辐射测量。运行 AERMOD 模型系统所需的最少测量或衍生的气象数据如下:

# (1) 气象数据:

时间(年、月、日、时); 风速; 风向; 云量(低云/总云); 降雨量、环境温度; 每日两次早晨低空探空测量数据。

#### (2) 风向与季节变化的地表特征:

需要为 AERMET 指出 12 个风向上随季节变化的中午反射率、湿度和粗糙度。 反射率是被地面反射的那一部分太阳辐射;粗糙度是地面以上水平风速为 0 处的高度。该类参数可根据地表状况查表得到。

# (3) 其它须输入的数据:

项目所在地纬度; 经度; 时区(北京时间为东八区 GMT+8, 对于 Version 04300 版本 Aermet,由于程序应用限制,应注意设置项目所在地时差与经度,将项目位置转换至西半球位置,详见后文 Aermet 设置部分); 风速仪的阈值; 风速仪高度。

#### (4) 可以选择输入的数据:

太阳辐射:净辐射:垂向湍流廓线:横向湍流廓线。

# (5) 气象数据输入格式:

常规地面气象数据:风速、风向、云量(低云/总云)、气温(干球/湿球温度)、 降雨量;

探空数据: 位势高度、气压、气温/露点、风速、风向;

现场观测:测风高度、风速、风向、水平风速标准差、垂直风速标准差。

# (6) 经 AERMET 处理生成的边界层参数;

AERMET 生成的边界层参数包括两个文件: 地面气象数据文件(\*.SFC)、探空廓线数据文件(\*.PFL)。地面气象数据文件包括: Monin-Obuhov 长度、表面摩擦速度、表面灵敏热流、混合层高度、温度、对流速度尺度、风速、风向、位温梯度等边界层参数。探空廓线数据文件包括: 位势高度、温度、风向、风速、水平向及垂直向湍流脉动量等参数。若有观测的边界层参数,可直接将观测的数据输入AERMET 生成的边界层参数文件中。

#### 2.2.4. AERMAP 地形预处理输入数据

AERMAP 地形预处理模块使用网格化地形数据计算预测点的地形高度尺度。AERMAP 输入的参数包括:评价区域网格点或任意点的地理坐标,评价区地形高程数据文件。其中,地形高程数据包含的地理范围不得小于评价区域的范围,以保证所有的计算点都能从地形数据文件中获取各自的地形高程值。以上参数经AERMAP 模块运行后,生成 AERMOD 模块所需的网格点或任意点的高度尺度、地形高程。另外,AERMAP 输入的地形高程数据的空间分辨率可以低于评价区域网格点的空间分辨率,在此情况下,AERMAP 采用线性插值方法,计算出网格点的高度尺度。地形数据是 DEM 数字高程数据格式,可以在 USGS(WWW.USGS.COM)网站上免费下载。AERMAP 网格可以是圆形、扇形、规则网格或不规则网格。环境质量模拟重点实验室(www.lem.org.cn) 技术支持信箱 eiaa@tom.com -5-网上技术支持 http://www.eia.net.cn/phpbb2/index.php

# 2.3. 扩散计算

在编辑好 AERMOD 控制流文件后(系统默认为 aermod.inp),运行 aermod.exe,程序将执行浓度扩散计算。扩散模块可以计算出给定污染物的小时、日均或年平均浓度分布及烟羽抬升高度、干湿沉降。控制流中设定的"最大浓度"指令可以从各种时段平均浓度数据中挑选出任意指定数量的最大浓度(最大、次最大等)。用户需要设置单位时间中输出多少个最大值,以及最大浓度的阈值。计算结果以文本格式储存在用户设定的文件中。

# 2.4. 计算结果处理

AERMOD 输出的结果是以数据文件的格式存储在磁盘上,经处理生成相应格式文件,使用 ArcGIS8 及 Surfur8 进行后期作图,可生成不同污染源点位分布图、叠加背景图层后不同污染物浓度等值线图等。

# 2.5. AERMOD 系统对计算机硬件的要求

硬件要求: Pentium4 的 CPU,256MB 或更大的内存,1000MB 以上的磁盘空间, 安装 Windows 系统的 PC 机。

实际运行发现,如果若干个点源、线源、面源和体源同时参与计算时,则该系统对计算机资源的要求相当高,建议使用的磁盘空间不低于 5GB。

### 2.6. AERMOD 程序执行

在 DOS 提示符下键入命令: aermod.exe aermod.inp

或在 windows 资源管理器窗口中直接点击 aermod.exe。

# 3. Aermod 快速入门手册

# 3.1. 建立一个 aermod.inp 控制流文件

# 3.1.1. 控制流文件组成

AERMOD 的输入文件 aermod.inp 实质为一文本文件,可通过写字板等文本编辑软件完成,文件内容由 5 部分组成,每一部分通过使用不同的路径名(Pathway)加以区分:

- ➤ CO: 指定输入的各种模型控制命令
- ➤ **SO**: 指定各类污染源数据信息
- ➤ ME: 指定气象数据信息
- ➤ RE: 指定接收点(离散点/网格点)信息
- ▶ **OU:** 指定输出文件的格式和内容

```
CO STARTING
CO TITLEONE Aermod Evaluation Example, test by ACEE
CO TITLETWO Urban Dispersion Model
CO MODELOPT DFAULT CONC
                              NOSTD FLAT
CO AVERTIME 124 PERIOD
CO POLLUTID SO2
CO HALFLIFE 14400
CO FLAGPOLE 0.0
CO RUNORNOT RUN
CO ERRORFIL ERRORS.OUT
CO FINISHED
SO STARTING
SO LOCATION STACK1 POINT
                               0.0
                                     0.0
                                           0.0
SO SRCPARAM STACK1 5500.0
                             100.0
                                    373.0 35.0 6.5
SO LOCATION STACK2 POINT
                              -100.0
                                      135.0
                                                0.0
SO SRCPARAM STACK2 3500.0
                              100.0 373.0 35.0 6.5
SO LOCATION STACK3 AREA
                               100.0
                                      80.0
                                              0.0
SO SRCPARAM STACK3 20
                         10
                             40 30 0
SO SRCGROUP All
SO FINISHED
RE STARTING
RE DISCCART
             659.00 -534.00
                              0
RE DISCCART
              56.00
                    245.00
RE DISCCART
              308.00 -216.00
                               0
RE DISCCART
             -343.00 -153.00
                               0
RE GRIDCART
              CG1
                    sta
RE GRIDCART
              CG1
                    xyinc -5000 21 500 -5000 21 500
RE GRIDCART
              CG1
                    end
RE FINISHED
```

# ME STARTING ME SURFFILE ANCH-99.SFC ME PROFFILE ANCH-99.PFL ME SURFDATA 99999 1990 UNK ME UAIRDATA 99999 1990 UNK ME STARTEND 99 01 01 99 03 30 ME PROFBASE 0.0 ME FINISHED **OU STARTING** OU RECTABLE ALLAVE 1st-2nd OU PLOTFILE 1 all 1st hour\_so2\_1st.txt OU PLOTFILE 1 all 2nd hour so2 2nd.txt OU PLOTFILE 24 all 1st day so2 1st.txt OU PLOTFILE 24 all 2nd day\_so2\_2nd.txt OU PLOTFILE period all average So2.tx **OU FINISHED**

图表 3-1 aermod 控制流文件示例

### 3.1.2. 控制选项模块-CO 段说明

#### CO 控制段内容如下:

```
CO STARTING
CO TITLEONE Aermod Evaluation Example, test by ACEE
CO TITLETWO Urban Dispersion Model
CO MODELOPT DFAULT CONC NOSTD FLAT
CO AVERTIME 1 24 PERIOD
CO POLLUTID SO2
CO HALFLIFE 14400
CO FLAGPOLE 0.0
CO RUNORNOT RUN
CO ERRORFIL ERRORS.OUT
CO FINISHED
```

# Line 1:

#### **CO STARTING**

注释: CO STARTING 控制段起始输入标志。

#### Line2 –line3:

```
CO TITLEONE Aermod Evaluation Example, test by ACEE
CO TITLETWO Urban Dispersion Model
```

注释: CO TITLEONE title1

title1: 用户自定义标题 1, 最多 68 字符

CO TITLETWO title2

title2: 用户自定义标题 1, 最多 68 字符

环境质量模拟重点实验室(<u>www.lem.org.cn</u>) 技术支持信箱 eiaa@tom.com 网上技术支持 http://www.eia.net.cn/phpbb2/index.php

#### Line 4:

### CO MODELOPT DFAULT CONC NOSTD FLAT

注释: CO MODELOPT 设定扩散计算选项

DFAULT 为定义选项采用扩散计算的缺省选项

CONC 计算浓度值

NOSTD 不考虑建筑物下洗

FLAT 平坦地形

#### Line 5:

### CO AVERTIME 124 PERIOD

注释: CO AVERTIME 设定浓度计算平均时间

1 小时平均

24 24 小时(日) 平均 (可选: Month、Annual)

PERIOD 预测时段平均

#### Line6:

#### CO POLLUTID SO2

注释: CO POLLUTID 定义污染物类型名称

#### Line7:

#### CO HALFLIFE 14400

注释: CO HALFLIFE 定义污染物半衰期,非必选项。

14400 单位 秒

#### Line8:

#### CO FLAGPOLE 0.0

注释: CO FLAGPOLE 定义接收点距地面高度,非必选项。

0.0 单位 米

#### Line9:

#### CO RUNORNOT RUN

注释: CO RUNORNOT 设定是否执行模型计算。

RUN 执行计算

NOT 只检查,不计算

#### Line10:

环境质量模拟重点实验室(<u>www.lem.org.cn</u>) 技术支持信箱 eiaa@tom.com 网上技术支持 http://www.eia.net.cn/phpbb2/index.php

#### CO ERRORFIL ERRORS.OUT

注释: CO ERRORFIL 指定程序错误信息输出文件。

ERRORS.OUT 指定输出文件名

#### Line 11:

#### CO FINISHED

注释: CO FINISHED 控制段结束输入标志。

# 3.1.3. 污染源输入模块-SO 段说明

#### SO STARTING

SO LOCATION STACK1 POINT 0.00.00.0 SO SRCPARAM STACK1 5500.0 100.0 373.0 35.0 6.5 SO LOCATION STACK2 POINT -100.0 135.0 0.0 SO SRCPARAM STACK2 3500.0 100.0 373.0 35.0 6.5 SO LOCATION STACK3 AREA 100.0 80.0 0.0 SO SRCPARAM STACK3 20 10 40 30 0 SO SRCGROUP All

#### SO FINISHED

#### Line 1:

#### SO STARTING

注释: SO STARTING 控制段起始输入标志。

#### Line 2-line3:

 SO LOCATION
 STACK1
 POINT
 0.0
 0.0
 0.0

 SO SRCPARAM
 STACK1
 5500.0
 100.0
 373.0
 35.0
 6.5

注释: SO LOCATION 定义污染源类型与位置

STACK1 污染源唯一编号

POINT 污染源类型为点源(AREA 面源, VOLUME 体源)

0.0 0.0 0.0: 污染源基点 x, y, z 坐标。

SO SRCPARAM 定义污染源排放参数

STACK1: 对应污染源唯一编号

5500: 排放速率,单位 g/s

100.0: 排放源高度,单位 m

373.0: 烟气温度,单位 k

35.0: 烟气出口流速,单位 m/s

# 6.5: 烟囱内径,单位 m

#### Line 4-line5:

SO LOCATION STACK2 POINT -100.0 135.0 0.0 SO SRCPARAM STACK2 3500.0 100.0 373.0 35.0 6.5

注释: 定义第二个点源污染源 STACK2 的污染源位置及排放参数,可重复。

#### Line 6-line7:

SO LOCATION STACK3 AREA 100.0 80.0 SO SRCPARAM STACK3 20 10.0 40 30 0

注释: SO LOCATION 定义污染源类型与位置

STACK2 污染源唯一编号

AREA 污染源类型为面源

100.0 80.0: 面源定点起点 x, y, z 坐标。

SO SRCPARAM 定义污染源排放参数

STACK3: 对应面源污染源唯一编号

20: 排放速率,单位 g/s.m<sup>2</sup>

10.0: 面源平均高度,单位 m

40: 面源 X 轴长度,单位 m

30: 面源 Y 轴长度,单位 m

0: 面源 Y 轴长偏北角度,单位:度

#### Line 8:

# SO SRCGROUP All

注释: SO SRCGROUP All 将所有污染源编成一组。

### Line 9:

#### SO FINISHED

注释: SO FINISHED 污染源输入模块结束输入标志。

# 3.1.4. 预测接收点输入模块-RE 段说明

# RE STARTING

RE DISCCART 659.00 -534.00 RE DISCCART 56.00 245.00

RE DISCCART 308.00 -216.00

RE DISCCART -343.00 -153.00

RE GRIDCART CG1 sta

RE GRIDCART CG1 xyinc -5000 21 500 -5000 21 500

环境质量模拟重点实验室(www.lem.org.cn) 技术支持信箱 eiaa@tom.com 网上技术支持 http://www.eia.net.cn/phpbb2/index.php

RE GRIDCART CG1 end

RE FINISHED

#### Line 1:

#### RE STARTING

注释: RE STARTING 预测接收点起始输入标志。

#### Line 2-line5:

 RE DISCCART
 659.00
 -534.00
 0

 RE DISCCART
 56.00
 245.00
 0

 RE DISCCART
 308.00
 -216.00
 0

 RE DISCCART
 -343.00
 -153.00
 0

注释: RE DISCCART 定义离散的预测点(单一敏感点)

659.00 -534.00 0 离散预测点 x,y,z 坐标

此处共定义4个离散的预测点。

#### Line 6-line8:

RE GRIDCART CG1 sta

RE GRIDCART CG1 xyinc -5000 21 500 -5000 21 500

RE GRIDCART CG1 end

注释: RE GRIDCART 以直角坐标系形式定义预测网格点

CG1 预测网格唯一编号,可自定义名称

Sta: 开始定义预测网格点

Xyinc: 采用 x、y 轴形式定义预测网格

-5000 21 500: x 方向从-5000 (m) 开始, 共计算 21 个网格点, 网格

距 500m。

-5000 21 500: Y 方向从-5000 (m) 开始, 共计算 21 个网格点, 网格

距 500m。

end: 结束定义预测网格点

#### Line9:

# RE FINISHED

注释: RE FINISHED 预测接收点结束输入标志。

# 3.1.5. 气象数据输入模块-ME 段说明

#### **ME STARTING**

ME SURFFILE ANCH-99.SFC

ME PROFFILE ANCH-99.PFL

ME SURFDATA 99999 1990 UNK

ME UAIRDATA 99999 1990 UNK

ME STARTEND 99 01 01 99 03 30

ME PROFBASE 0.0

#### **ME FINISHED**

#### Line 1:

#### ME STARTING

注释: ME STARTING 气象数据模块起始输入标志。

#### Line 2:

#### ME SURFFILE ANCH-99.SFC

注释: ME SURFFILE 指定预测所使用的地面气象数据文件。

ANCH-99.SFC 地面气象数据文件名,需与执行文件位于同一目录。

#### Line 3:

#### ME PROFFILE ANCH-99.PFL

注释: ME PROFFILE 指定预测所使用的垂直气象数据文件。

ANCH-99.PFL 探空廓线气象数据文件名,需与执行文件于同一目录。

#### *Line 4- Line 5:*

ME SURFDATA 99999 1990 UNK ME UAIRDATA 99999 1990 UNK

注释: ME SURFDATA 描述地面气象数据来源台站信息。

ME UAIRDATA 描述探空廓线气象数据来源台站信息。

99999 1990 UNK: 台站编号,数据年份,台站名称。

#### Line 6:

#### ME STARTEND 99 01 01 99 03 30

注释: ME STARTEND 定义预测起止时段

99 01 01 99 03 30: 从 99 年 1 月 1 日计算到 99 年 3 月 30 日

# Line 7:

环境质量模拟重点实验室(<u>www.lem.org.cn</u>) 技术支持信箱 eiaa@tom.com 网上技术支持 http://www.eia.net.cn/phpbb2/index.php

#### ME PROFBASE 0.0

注释: ME PROFBASE 定义温度势剖面基准标高 0.0 基准标高为 0m。

#### Line 8:

#### **ME FINISHED**

注释: ME FINISHED 气象数据模块结束输入标志。

# 3.1.6. 计算结果输出模块-OU 段说明

```
OU STARTING
OU RECTABLE ALLAVE 1st-2nd
OU PLOTFILE 1 all 1st hour_so2_1st.txt
OU PLOTFILE 1 all 2nd hour_so2_2nd.txt
OU PLOTFILE 24 all 1st day_so2_1st.txt
OU PLOTFILE 24 all 2nd day_so2_1st.txt
OU PLOTFILE period all average_So2.txt
OU FINISHED
```

#### Line 1:

#### **OU STARTING**

注释: OU STARTING 气象数据模块起始输入标志。

#### Line 2:

#### OU RECTABLE ALLAVE 1st-2nd

注释: OU RECTABLE 指定预测输出的接收点的最大值。

ALLAVE 按 OU 中指定的各计算时限输出

1st-2nd : 输出各预测点的最大值和次大值,最多可输出第十大值。

#### Line 3-Line4:

```
OU PLOTFILE 1 all 1st hour_so2_1st.txt
OU PLOTFILE 1 all 2nd hour so2 2nd.txt
```

注释: OU PLOTFILE 指定预测结果输出文件。

1 输出 1 小时浓度平均

all 计算所有污染源

1st 输出各预测点的浓度最大值, 2nd 输出各预测点的浓度次大值

hour\_so2\_1st.txt 各预测点小时最大浓度输出文件名 hour\_so2\_2nd.txt 各预测点小时次大浓度输出文件名

#### Line 5-Line6:

环境质量模拟重点实验室(<u>www.lem.org.cn</u>) 技术支持信箱 eiaa@tom.com 网上技术支持 http://www.eia.net.cn/phpbb2/index.php OU PLOTFILE 24 all 1st day\_so2\_1st.txt OU PLOTFILE 24 all 2nd day\_so2\_2nd.txt

注释: OU PLOTFILE 指定预测结果输出文件。

24 输出 24 小时浓度平均

all 计算所有污染源

1st 输出各预测点的浓度最大值, 2nd 输出各预测点的浓度次大值

day\_so2\_1st.txt 各预测点 24 小时平均最大浓度输出文件名 day so2\_2nd.txt 各预测点 24 小时平均次大浓度输出文件名

#### Line 7-Line8:

# OU PLOTFILE period all average\_So2.txt

注释: OU PLOTFILE 指定预测结果输出文件。

period 输出预测期限内浓度平均

all 计算所有污染源

average\_So2.txt 各预测点平均浓度输出文件名

#### Line7:

#### **OU FINISHED**

注释: OU FINISHED 气象数据模块结束输入标志。

#### 3.2. 运行 aermod 模块

建立好 aermod.inp 文件,同时在同一目录中提供控制流文件中所引用的两个基本气象预处理文件: ANCH-99.SFC 、ANCH-99.PFL,点击运行 aermod.exe。模型计算结束后,将根据控制流中所指定的要求,生成以下输出文本文件。

文件名 说明 系统自动生成的结果报告文件 Aermod.out Errors.out 系统错误信息输出文件 Hour so2 1st.txt 各预测点小时最大浓度输出文件 Hour so2 2nd.txt 各预测点小时次大浓度输出文件 各预测点 24 小时平均最大浓度输出文件 Day\_so2\_1st.txt 各预测点 24 小时平均次大浓度输出文件 Day\_so2\_2nd..txt Average so2.txt 各预测点平均浓度输出文件

表 3-1 aermod 输出文件说明

# 4. Aermet 快速入门手册

AERMET 为 AERMOD 模型系统中的气象预处理模块。AERMET 进行气象预处理分两步进行,其中 Stage1n2 用于合并地面观测资料(Surface observations)及 5000m 以下高空探测资料(Upper air soundings),Stage3 根据 Stage1n2 中生成的合并文件计算生成 AERMOD 中的所需逐时气象参数数据文件。

# 4.1. AERMET 控制流文件

Aermet 控制流文件共两个: stage1n2.inp 和 stage3.inp。分别对应于 stage1n2.exe 和 stage3.exe。其中 stage1n2 用于合并地面气象数据、高空气象数据及补充监测数据,stage3 用预处理生成 aermod 所需要的地面及探空数据文件。

# 4.1.1. 控制流文件 stage1n2.inp 组成

Aermet 控制流文件 stage1n2.inp 实质为一文本文件,可通过写字板等文本编辑软件完成,文件内容由 5 部分组成,每一部分通过使用不同的控制命令加以区分:

- ▶ **JOB**: 指定输出信息文件
- ▶ UPPERAIR: 指定高空数据文件
- > SURFACE: 指定地面数据文件
- > ONSITE: 指定现站补充监测数据文件,可选项
- ➤ MERGE: 指定合并生成的数据文件

#### JOB

REPORT EX05 S2.RPT

MESSAGES EX05\_S2.ERR

**UPPERAIR** 

QAOUT EX05\_UA.OQA

SURFACE

QAOUT EX05\_SF.OQA

**ONSITE** 

QAOUT EX05\_OS.OQA

**MERGE** 

**OUTPUT EX05 MR.MET** 

XDATES 93/07/01 93/07/31

图表 4-1 stage1n2.inp 控制流文件示例

# 4.1.2. Stage1n2 控制流文件说明

#### Line1-line3:

**JOB** 

REPORT EX05\_S2.RPT MESSAGES EX05\_S2.ERR

注释: JOB JOB 段控制标志

REPORT EX05\_S2.RPT 指定程序运行信息输出文件名,文件名可自定义。 MESSAGES EX05\_S2.ERR 指定程序运行出错信息输出文件名,文件名可自

定义。

#### Line 4-Line5:

#### **UPPERAIR**

QAOUT EX05\_UA.OQA

注释: UPPERAIR UPPERAIR 段控制标志

QAOUT EX05\_UA.OQA 指定高空气象输入文件名,文件名可自定义,数据格式 须严格满足程序模型输入要求,具体数据格式参考本用户手册"6.1.2 探空观测输入数据格式说明"及 aermet 用户手册说明。注意文件中高空气象数据日期与时间应对应于当地时间。

### Line 6 - lin e7:

#### **SURFACE**

QAOUT EX05\_SF.OQA

注释: SURFACE SURFACE 段控制标志

**QAOUT EX05\_SF.OQA** 指定地面气象输入文件名,文件名可自定义。数据格式须严格满足程序模型输入要求,具体数据格式参考本用户手册"6.1.1 地面观测输入数据格式说明"及 aermet 用户手册说明。注意文件中气象数据日期时间应对应于当地时间。

#### *Line 8 – line 9:*

#### ONSITE

QAOUT EX05\_OS.OQA

注释: ONSITE ONSITE 段控制标志, 非必选项

*QAOUT EX05\_OS.OQA* 指定现站补充监测数据文件,文件名可自定义。数据格式 须严格满足程序模型输入要求,具体数据格式参考 aermet 用户手册说明。

#### *Line10 – line 12:*

#### **MERGE**

OUTPUT EX05\_MR.MET
XDATES 93/07/01 93/07/31

注释: MERGE MERGE 段控制标志

环境质量模拟重点实验室(<u>www.lem.org.cn</u>) 技术支持信箱 eiaa@tom.com 网上技术支持 http://www.eia.net.cn/phpbb2/index.php

**OUTPUT EX05\_MR.MET** 指定合并生成的气象文件名,文件名可自定义。 **XDATES 93/07/01 93/07/31** 指定气象数据合并抽取的时段。

# 4.1.3. 控制流文件 stage3.inp 组成

Aermet 控制流文件 stage3.inp 实质为一文本文件,可通过写字板等文本编辑软件完成,文件内容由2部分组成,每一部分通过使用不同的控制命令加以区分:

- ▶ **JOB**: 指定输出信息文件
- ➤ **METPREP** 气象文件处理选项

#### JOB

REPORT EX05\_S3.RPT MESSAGES EX05\_S3.ERR

#### **METPREP**

DATA EX05\_MR.MET

OUTPUT EX05\_MP4.SFC

PROFILE EX05\_MP4.PFL

XDATES 93/07/01 93/07/31

LOCATION 99999 75.08W 40.91N 5

METHOD REFLEVEL SUBNWS

METHOD WIND\_DIR RANDOM

NWS\_HGT WIND 6.1

FREQ\_SECT SEASONAL 1

SECTOR 1 0 360

SITE\_CHAR 1 1 0.56 1.50 0.13

SITE\_CHAR 2 1 0.16 0.43 0.29

SITE\_CHAR 3 1 0.16 0.56 0.40

SITE\_CHAR 4 1 0.18 0.89 0.21

图表 4-2 stage3.inp 控制流文件示例

# 4.1.4. Stage3 控制流文件说明

#### Line1-line3:

**JOB** 

REPORT EX05\_S3.RPT MESSAGES EX05\_S3.ERR

注释: JOB JOB 段控制标志

REPORT EX05\_S3.RPT 指定程序运行信息输出文件名 MESSAGES EX05\_S3.ERR 指定程序运行出错信息输出文件名

#### Line 4:

#### **METPREP**

注释: METPREP METPREP 段控制标志

#### Line 5:

#### DATA EX05\_MR.MET

注释: **DATA EX05\_MR.MET** 指定需处理的原始气象文件点,该文件来源于 stage1n2 所合并生成的文件。

#### *Line 6-7:*

OUTPUT EX05\_MP4.SFC

PROFILE EX05\_MP4.PFL

注释: OUTPUT EX05\_MP4.SFC 指定输出的地面气象参数文件名,文件名可自定义。 PROFILE EX05\_MP4.PFL 指定输出的高空廓线气象参数文件名,文件名可自定义。

#### Line 8:

### XDATES 93/07/01 93/07/31

注释: **XDATES** 93/07/01 93/07/31 指定输出的气象数据时段,从 93 年 7 月 1 日至 93 年 7 月 31 日。

#### Line 9:

### LOCATION 99999 75.08W 40.91N 5

注释: **LOCATION** 指定气象台站标识(99999) 及当地基本信息(经纬度及与格林威治时间时差)。

对于东半球项目应用,由于程序应用限制,应注意将转换项目所在位置至西半球后再进行应用。具体设置:项目所在经度取 180 一 项目实际经度; 纬度保持不变; 时差取 12 一 当地于格林威治时间时差。对应中国北京市(116.4E 39.9N,东 8 区),该行设置应为:

#### LOCATION 99999 63.6W 40.91N 4

环境质量模拟重点实验室(<u>www.lem.org.cn</u>) 技术支持信箱 eiaa@tom.com 网上技术支持 http://www.eia.net.cn/phpbb2/index.php

#### Line 10-11:

# METHOD REFLEVEL SUBNWS METHOD WIND\_DIR RANDOM

注释: **METHOD** 设定程序处理选项

REFLEVEL SUBNWS 指定如缺少现站补充观测数据,采用当地气象台站

(NWS) 数据

WIND\_DIR RANDOM 指定输出风向在 10 度范围内随机选择

#### Line 12:

#### NWS\_HGT WIND 6.1

注释: NWS\_HGT WIND 6.1 指定当地气象站 NWS 地面测风高度为 6.1 m。

#### Line 13:

#### FREQ\_SECT MONTHLY 1

注释: FREQ\_SECT SEASONAL 1 指定按季度输入地表参数,每季一组参数。

#### Line 14:

#### **SECTOR 1 0 360**

注释: **SECTOR 1 0 360** 指定 0-360 度均为同 1 扇区地表参数。

#### Line 15- Line 26:

SITE\_CHAR 1 1 0.56 1.50 0.13 SITE\_CHAR 2 1 0.16 0.43 0.29 SITE\_CHAR 3 1 0.16 0.56 0.40 SITE\_CHAR 4 1 0.18 0.89 0.21

注释: SITE\_CHAR 指定各组地面对应的地表参数

后序参数分别代表:季度,扇区(sector)编号,反照率、BOWEN率,地表粗糙度。各参数取值参见本用户手册"6.2 地表参数说明"。

### 4.2. 运行 aermet 模块

建立好 stage1n2.inp 及 stage3.inp 文件,同时在同一目录中提供控制流文件中所引用基本气象观测数据 EX05\_UA.OQA、EX05\_SF.OQA 及 EX05\_OS.OQA, 先在 DOS 下执行命令 STAGE1N2.exe,合并用户输入的气象数据;然后执行命令 STAGE3.exe,生成边界层参数与廓线数据。

模型计算结束后,将根据控制流中所指定的要求,生成以下输出文本文件。

表 4-1 stage1n2 输出文件说明

文件名	说明
Ex05_S2.RPT	用户指定的结果报告文件

文件名	说明
EX05_S2.ERR	用户定义的系统错误信息输出文件
EX05_MR.MET	程序生成的供 stage3 使用的气象合并文件

# 表 4-2 stage3 输出文件说明

文件名	说明
Ex05_S3.RPT	用户指定的结果报告文件
EX05_S3.ERR	用户定义的系统错误信息输出文件
EX05_M4.SFC	程序生成的供 aermod 使用的地面气象参数文件
EX05_M4.PFC	程序生成的供 aermod 使用的高空廓线气象参数文件

# 5. Aermap 快速入门手册

AERMAP 为 AERMOD 模型系统中的复杂地形预处理模块。

### 5.1. AERMAP 控制流文件

### 5.1.1. AERMAP 控制流文件组成

Aermap 控制流文件 aermap.inp 实质为一文本文件,可通过写字板等文本编辑软件完成,文件内容由 4 部分组成,每一部分通过使用不同的控制命令加以区分:

- ▶ CO: 指定程序控制选项
- ➤ **SO:** 指定污染源点(可选项)
- ▶ RE: 指定接收点信息
- ▶ **OU**: 指定输出文件

```
CO STARTING
  TITLEONE Terrain Data Preprocess
  TERRHGTS EXTRACT
  DATATYPE DEM7
  DATAFILE nwDurham.dem
  DATAFILE neDurham.dem
  DATAFILE SEDurham.dem
  DATAFILE SWDurham.dem
  DOMAINXY 681183.68 3972282.37 17 702037.85 3999377.63 17
                           0.00 681183.68 3972282.37 17 1
  ANCHORXY
                  0.00
  RUNORNOT RUN
CO FINISHED
RE STARTING
  GRIDPOLR POL1 STA
           POL1 ORIG 1000 1000
           POL1 DIST 100.
                           200.
                                 300.
                                      500.
                                            1000.
           POL1 GDIR
                      36
                            10.
                                  10.
  GRIDPOLR POL1 END
RE FINISHED
OU STARTING
  RECEPTOR AERMAP.REC
OU FINISHED
```

图表 5-1Aermap.inp 控制流文件示例

# 5.1.2. 控制流文件 CO 段说明

#### CO 控制段内容如下:

```
CO STARTING
TITLEONE Terrain Data Preprocess
TERRHGTS EXTRACT
DATATYPE DEM7
DATAFILE nwDurham.dem
DATAFILE neDurham.dem
DATAFILE SEDurham.dem
DATAFILE SWDurham.dem
DOMAINXY 681183.68 3972282.37 17 702037.85 3999377.63 17
ANCHORXY 0.00 0.00 681183.68 3972282.37 17 1
RUNORNOT RUN
CO FINISHED
```

#### Line 1:

#### **CO STARTING**

注释: CO STARTING 控制段起始输入标志。

#### Line 2:

#### CO TITLEONE Terrain Data Preprocess

注释: CO TITLEONE title1

title1: 用户自定义标题 1, 最多 68 字符

#### Line 3:

# CO TERRHGTS EXTRACT

注释: CO TERRHGTS: 定义输出的接收点高度是从原始 DEM 文件中抽取还是采用用户指定值。

Extract/Provided: 从 dem 文件中抽取/采用用户指定值。

#### Line 4:

### CO DATATYPE DEM7

注释: CO DATATYPE: 定义输入的 DEM 地形数据类型。

Dem7: 当前 aermap 版本支持输入 1 度分辨率的 DEM 文件(DEM1)和7.5 分分辨率的 DEM 文件(DEM7)。

#### Line 5-line 8:

DATAFILE	nwDurham.dem
DATAFILE	neDurham.dem
DATAFILE	SEDurham.dem
DATAFILE	SWDurham.dem

注释: CO DATAFILE: 定义输入的 DEM 地形数据文件名。

nwDurham.dem , neDurham.dem , SEDurham.dem, SWDurham.dem;

地形输入文件。

#### Line 9:

#### CO DOMAINXY 681183.68 3972282.37 17 702037.85 3999377.63 17

注释: CO DOMAINXY: 以 UTM 的 XY 座标形式定义所处理的区域范围,后续参数分别表示: 西南角座标(x,y,z)和最东北角座标(x,y,z)。

CO DOMAINLL: 以经纬度形式定义所处理的区域范围。

#### Line 10:

# CO ANCHORXY 0.00 0.00 681183.68 3972282.37 17 1

注释: CO ANCHORXY: 用户定义的坐标原点 origin 与 UTM 的关系。

0.00 0.00: 用户定义的座标原点。

681183.68 3972282.37 17 1: 与用户定义原点所对应的 UTM 座标及

所在地区码(zone)。

#### Line 11:

#### CO RUNORNOT RUN

注释: CO RUNORNOT: 设定是否执行模型计算。

RUN 执行计算

NOT 只检查,不计算

#### Line 12:

#### CO FINISHED

注释: CO FINISHED 控制段结束输入标志。

# 5.1.3. 接受点输入模块-RE 段说明

#### **RE STARTING**

**GRIDPOLR POL1 STA** 

POL1 ORIG 1000 1000

POL1 DIST 100. 200. 300. 500. 1000.

POL1 GDIR 36 10. 10.

GRIDPOLR POL1 END

**RE FINISHED** 

#### Line 1:

#### RE STARTING

注释: RE STARTING 控制段起始输入标志。

#### Line 2:

#### RE GRIDPOLR POL1 STA

RE GRIDPOLR 以极坐标系形式定义预测接收点

POL1 预测网格唯一编号

Sta: 开始定义预测网格点

#### Line 3:

#### POL1 ORIG 1000 1000

POL1 ORIG 定义极坐标系 POL1 的坐标原点

1000 1000 : 以 1000, 1000 作为极坐标系的坐标原点, 默认为 0, 0 点。

#### Line 4:

#### POL1 DIST 100. 200. 300. 500. 1000.

POL1 DIST 100. 200. 300. 500. 1000.

定义输出极坐标轴上的输出间距,分别输出 100m,200m,300m,500m,1000m 的极轴上输出预测点。

#### Line 5:

#### POL1 GDIR 36 10. 10.

POL1 GDIR 36 10. 10.

定义输出极坐标上输出角度,后接参数为: 共输出 36 个角度,从 10 度开始,每隔 10 度递增(顺时针方向)。

#### Line 6:

### RE GRIDPOLR POL1 END

RE GRIDPOLR POL1 以极坐标系形式定义 POL1 结束

#### *Line 7:*

#### RE FINISHED

注释: RE FINISHED 控制段结束输入标志。

# 5.1.4. 输出模块-OU 段说明

OU STARTING RECEPTOR AERMAP.REC OU FINISHED

#### Line 1:

#### **OU STARTING**

注释: OU STARTING 输出段起始标志。

#### Line 2:

### RECEPTOR AERMAP.REC

注释: RECEPTOR AERMAP.REC 输出文件为 AERMAP.REC

#### Line 3:

### **OU FINISHED**

注释: OU FINISHED 输出段结束输入标志。

# 5.2. 运行 aermap 模块

建立好 aermap.inp 文件,同时在同一目录中提供控制流文件中所引用的四个基本地形 DEM 文件: nwDurham.dem、neDurham.dem、SEDurham.dem、SWDurham.dem,点击运行 aermap.exe。模型计算结束后,将根据控制流中所指定的要求,生成以下主要输出文本文件。

表 5-1 aermap 输出文件说明

文件名	说明
Aermap.out	系统自动生成的结果报告文件
Aermap.rec	用户指定的地形处理后输出文件

# 6. 文件格式及参数说明

# 6.1. 气象输入文件格式说明

在收集地面观测数据及低空探空数据之后,须对收集后的气象数据进行整理, 并按规定格式生成 aermod 所需的气象输入数据文件,具体工作可通过 Excel 表格或 程序完成。

# 6.1.1. 地面观测输入数据格式说明

图表 6-1 是一个典型的地面观测输入气象数据(*EX05\_SF.OQA*),其中显示的是 93 年 7 月 1 日 0 点至 93 年 7 月 1 日 4 点的气象观测数据。各列数据说明见表 6-1。

93070100	-9 10175 10037	20 01010 09999	00300	00300 (	00300 00	300		
00	300 09999 00000 00	099 00999 99999	211	167	139	64	5	26
93070101	-9 10174 10034	20 01009 09999	00300	00300 (	00300 00	300		
00:	300 09999 00000 00	099 00999 99999	206	161	139	66	5	26
93070102	-9 10170 10030	20 00808 09999	00300	00300 (	00300 00	300		
00	300 09999 00000 00	099 00999 99999	206	161	133	63	6	26
93070103	-9 10174 10034	300 00505 09999	00300	00300 (	00300 00	300		
00	300 09999 00000 00	099 00999 99999	200	161	139	68	3	21
93070104	-9 10180 10041	300 00505 09999	00300	00300 (	00300 00	300		
00	300 09999 00000 00	099 00999 99999	189	161	144	76	35	21
•••••								
•••••								

图表 6-1 地面观测输入数据示例

列数	变量	说明	单位	检测符	默认值	最小值	最大值
1.	DATE	日期	yymmddhh				
2.	PRCP	降水量 mm*1000/-9	millimeters * 1000	<=	-9	0	25400
3.	SLVP†	海平面压力	millibars *10	<	99999	9000	10999
4.	PRES	测点压力	millibars *10	<	99999	9000	10999
5.	CLHT	云层高度	kilometers *10	<=	999	0	300
6.	TSKC	总云/低云	tenths//tenths	<=	9999	0	1010
7.	ALC1	1 层云层状况	code//hundredths ft	<=	09999	0	300

表 6-1 地面观测数据格式

列数	变量	说明	单位	检测符	默认值	最小值	最大值
8.	ALC2	2 层云层状况	code//hundredths	<=	09999	0	300
9.	ALC3	3 层云层状况	code//hundredths ft	<b>&lt;=</b>	09999	0	300
10.	ALC4	4 层云层状况	code//hundredths ft	\ <u></u>	09999	0	850
11.	ALC5	5 层云层状况	code//hundredths ft	\  	09999	0	850
12.	ALC6	6 层云层状况	code//hundredths ft	<b>\=</b>	09999	0	850
13.	PWVC	天气代码 (临近地)		<=	9999	9292	98300
14.	PWTH	天气代码		<=	9999	9292	98300
15.	ASKY	ASOS 天气	tenths	<=	99	0	10
16.	ACHT	ASOS 高度	kilometers * 10	<=	999	0	888
17.	HZVS	水平可见度	kilometers * 10	<=	99999	0	1640
18.	TMPD	干球温度	° C *10	<	999	-300	350
19.	TMPW	湿球温度	° C *10	<	999	-650	350
20.	DPTP	露点温度	° C *10	<	999	-650	350
21.	RHUM	相对湿度	whole percent	<=	999	0	100
22.	WDIR	风向	tens of degrees	<=	99	0	36
23.	WSPD	风速	meters/second *10	<=	-9999	0	500

说明: 1、其中第7列至第12列根据国内气象观测资料,可不输入观测数据,直接按系统默认值(09999)输入。

2、注意部分列数据需×10(或×1000)取整。

# 6.1.2. 探空观测输入数据格式说明

图表 6-2 是一个典型的探空观测输入气象数据(*EX05\_UA.OQA*),其中显示的是 93 年 7 月 1 日 7 点共 28 层的探空气象观测数据。其中第 1 行第 1 列说明观测的时间(93 年 7 月 1 日 7 时),第 2 列说明该观测时间低空探空观测的层数(共 28 层),第 2 行至 29 行中各列数据说明见表 6-2。每次观测数据按以上格式重复一次。

93070107	28				
10110	0	160	140	0	0
10080	25	163	115	3	10
10000	93	158	120	11	20
9850	221	158	114	25	50
9730	326	172	103	37	50
9530	505	168	88	57	50
9500	531	168	88	57	50
9250	757	154	74	61	50
9000	989	134	58	58	60
8660	1315	106	36	50	50
8500	1468	101	4	38	40
8140	1828	69	6	19	30

环境质量模拟重点实验室(<u>www.lem.org.cn</u>) 技术支持信箱 eiaa@tom.com 网上技术支持 http://www.eia.net.cn/phpbb2/index.php

	8000	1969	55	11	360	30	<u>.</u>	
	7910	2066	47	16	347	30		
	7810	2160	43	-18	336	30		
	7770	2210	48	-76	330	40		
	7650	2335	49	-88	318	40		
	7500	2494	43	-117	315	40		
	7310	2702	35	-156	313	50		
	7000	3053	15	-173	315	60		
	6790	3296	0	-181	323	60		
	6530	3610	-18	-211	340	60		
	6500	3645	-18	-211	340	60		
	6160	4070	-22	-220	327	70		
	6000	4282	-31	-228	319	70		
	5900	4416	-37	-233	318	70		
	5500	4961	-69	-260	318	90		
	5000	5703	-111	-295	320	100		
••	••••							
							 _	

图表 6-2 探空观测数据文件示例

列数	变量	说明	单位	检测符	默认值	下限	上限
1.	UAPR	大气压	millibars *10	<	99999	5000	10999
2.	UAHT	高度	meters	<=	-99999	0	5000
3.	UATT	干球温度	° C *10	<	-9990	-350	+350
4.	UATD	露点温度	° C *10	<	-9990	-350	+350
5.	UAWD	风向偏北度数	degrees from north	<b>\</b> =	999	0	360
6.	UAWS	风速	meters/second *10	<	9990	0	500
7. *	UASS	风速变化率	(m/s)/(100 meters)	<b>&lt;=</b>	-9999	0	5
8. *	UADS	风向变化率	degrees/(100 meters)	<b>&lt;=</b>	-9999	0	90
9. *	UALR	温度变化率	° C/(100 meters)	<=	-9999	-2	5
10. *	UADD	露点变化率	° C/(100 meters)	<=	-9999	0	2

表 6-2 探空观测数据格式

# 6.2. 地表参数说明

# 6.2.1. ALBEDO 参数表

Albedo 的选择与地表状况及季节有关。相关参数的选取见表 6-3。

<sup>\*</sup> 该列示例文件中未包含,属可选输入数据。

表 6-3 Albedo(地表反照率) 参数表

地表状况	春季	夏季	秋季	冬季
水面 Water (fresh and sea)	0.12	0.10	0.14	0.20
落叶林 Deciduous Forest	0.12	0.12	0.12	0.50
针叶林 Coniferous Forest	0.12	0.12	0.12	0.35
沼泽湿地 Swamp	0.12	0.14	0.16	0.30
农田耕地 Cultivated Land	0.14	0.20	0.18	0.60
草地 Grassland	0.18	0.18	0.20	0.60
城市 Urban	0.14	0.16	0.18	0.35
荒漠 Desert Shrubland	0.30	0.28	0.28	0.45

# 6.2.2. BOWEN 参数表

BOWEN 率的选择与地表状况、季节及空气湿度有关。相关参数的选取见表 6-4~表 6-6。

表 6-4 白天干燥条件下 (Dry Conditions) BOWEN 参数表

W . HXIVWIII		(1.1) Community			
地表状况	春季	夏季	秋季	冬季	
水面 Water (fresh and sea)	0.1	0.1	0.1	2.0	
落叶林 Deciduous Forest	1.5	0.6	2.0	2.0	
针叶林 Coniferous Forest	1.5	0.6	1.5	2.0	
沼泽湿地 Swamp	0.2	0.2	0.2	2.0	
农田耕地 Cultivated Land	1.0	1.5	2.0	2.0	
草地 Grassland	1.0	2.0	2.0	2.0	
城市 Urban	2.0	4.0	4.0	2.0	
荒漠 Desert Shrubland	5.0	6.0	10.0	10.0	

表 6-5 白天中等湿度(Average Moisture Conditons)条件下 BOWEN 参数表

地表状况	春季	夏季	秋季	冬季
水面 Water (fresh and sea)	0.1	0.1	0.1	1.5
落叶林 Deciduous Forest	0.7	0.3	1.0	1.5
针叶林 Coniferous Forest	0.7	0.3	0.8	1.5
沼泽湿地 Swamp	0.1	0.1	0.1	1.5
农田耕地 Cultivated Land	0.3	0.5	0.7	1.5
草地 Grassland	0.4	0.8	1.0	1.5
城市 Urban	1.0	2.0	2.0	1.5
荒漠 Desert Shrubland	3.0	4.0	6.0	6.0

表 6-6 白天潮湿(Wet Conditons)条件下 BOWEN 参数表

地表状况	春季	夏季	秋季	冬季
水面 Water (fresh and sea)	0.1	0.1	0.1	0.3
落叶林 Deciduous Forest	0.3	0.2	0.4	0.5
针叶林 Coniferous Forest	0.3	0.2	0.3	0.3
沼泽湿地 Swamp	0.1	0.1	0.1	0.5
农田耕地 Cultivated Land	0.2	0.3	0.4	0.5
草地 Grassland	0.3	0.4	0.5	0.5
城市 Urban	0.5	1.0	1.0	0.5
荒漠 Desert Shrubland	1.0	1.5	2.0	2.0

# 6.2.3. Roughness Length 参数表

地表粗糙度(Roughness Length)的选择与地表状况和季节有关。相关参数的选取见表 6-7。

表 6-7 地表粗糙度(Roughness Length)参数表 (单位: m)

地表状况	春季	夏季	秋季	冬季
水面 Water (fresh and sea)	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001

环境质量模拟重点实验室(<u>www.lem.org.cn</u>) 技术支持信箱 eiaa@tom.com 网上技术支持 http://www.eia.net.cn/phpbb2/index.php

地表状况	春季	夏季	秋季	冬季
落叶林 Deciduous Forest	1.00	1.30	0.80	0.50
针叶林 Coniferous Forest	1.30	1.30	1.30	1.30
沼泽湿地 Swamp	0.20	0.20	0.20	0.05
农田耕地 Cultivated Land	0.03	0.20	0.05	0.01
草地 Grassland	0.05	0.10	0.01	0.001
城市 Urban	1.00	1.00	1.00	1.00
荒漠 Desert Shrubland	0.30	0.30	0.30	0.15

# 7. 命令和参数详细说明

本用户手册仅对常用的命令及参数项进行了详细注释和说明,更多命令及参数可参阅本章节内容及模型原版用户手册。

# 7.1. AERMOD 控制流文件

AERMOD 输入文件,包括以下五模块:

CO-----control options

SO----source information

RE----receptor information

ME----meteorology information

OU-----ouput options

# 7.1.1. 控制模块-CO

#### CO STARTING

starting 开始输入 (Mandatory)

# (1)标题信息 title information

#### CO TITLEONE title1

title1 用户标题 1 (68 字符) 68characters

#### CO TITLETWO title2

title2 用户标题 2 (68 字符) 68characters

# (2)扩散选项 dispertion options

环境质量模拟重点实验室(<u>www.lem.org.cn</u>) 技术支持信箱 eiaa@tom.com 网上技术支持 http://www.eia.net.cn/phpbb2/index.php

## CO MODELOPT (DFAULT CONC FLAT NOSTD NOCHKD NOWARN SCREEN)

# (3)平均周期 Averaging time options

CO AVERTIME Time1 Time2 Time3 Time4 (MONTH PERIOD)

TIME1...Time4 为用户设定的短期平均周期 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24hours (integer)

MONTH---月平均; PERIOD 对所有日期的平均

MONTH PERIOD 次关建词

## (4)城市模式 Urbun Modelling Options

CO URBANOPT UrbPop (UrbName)

UrbPop 城市人口(integer); (UrbName)城市名

## (5)Pollutant Type 污染物类型

CO POLLUTID pollut

pollut >=8characters 污染物参数: so2,nox,co,pm10,tsp,other

## (6)Exponential decay 指数衰减

CO HALFLFE haflif

CO DCAYCOEF decay

haflif 指数衰减半周期(s-seconds)

decay 衰减系数(1/s) DECAY=0.693/HAFLIF

## (7)Flagpole Receptor Height Option 计算点高度

CO FLAGPOLE (Flagdf)

Flagdf 计算点高度(real), 默认 0.0m

#### (8)To Run or Not to Run 运行

CO RUNORNOT RUN or NOT

RUN---完成计算; NOT--不进行计算, 只分析输入文件。

## (9)Generating an Input File for AERMODEV 生成 AERMODEV 输入文件

CO EVENTFIL (Evfile) (Evopt)

Evfile(40characters) EVENT 输入文件名

Evopt 输出文件的细度

## (10)Model Re-start 重起动模式

CO SAVEFILE (Savfi1) (Dayinc) (Savfi2)

CO INITFILES (Inifil)

(Savfi1) (Dayinc) (Savfi2)可选; Savfil1、Savfi2 保存文件名 (40characters); Dayinc 默认 1,或>=5days(integer)

## (11)Multiple Year Analyses 多年分析

CO MULTYEAR Savfil (Inifil)

Savfil 每年的结果文件名; Inifil 当年处始化结果文件名;

## (12)Detailed Error Listing File 错误信系处理

CO ERRORFIL (Errfil)

Errfil 详细信系文件名(Errfil.OUT)(character)

#### CO FINISHED

## 7.1.2. 污染源模块-SO

SO STARTING

## (1)Identifying Source Types and Locations 确定源的类型与位置

SO LOCATION Sreid Sretyp Xs Ys (Zs)

Srcid---源 ID(8characters);

Srctyp---源的类型:(POINT, VOLUME, AREA, AREAPOLY, AREACIRC)

Xs Ys (Zs)---源的坐标值

SO ELEVUNIT METERS(FEET)

## (2)Specifying Source Release Parameters 设置源的排放参数

## (2.1)Point Source Inputs:点源输入参数

SO SRCPARAM Srcid Ptemis Stkhgt Stktmp Stkvel Stkdia

Srcid---源 ID(8characters);

Ptemis---点源排放率(g/s);

Stktmp---烟囱排出口排气温度(K);

Stkhgt---排放高度(m);

Stkvel---烟囱排出口排气速度(m/s);

Stkdia---烟囱内径(m);

Ptemis Stkhgt Stktmp Stkvel Stkdia (real);参数间用一(1 char)空格;

## (2.2) VOLUME Source Inputs 体源输入参数

SO SRCPARAM Srcid Vlemis Relhgt Syinit Szinit

Srcid---源 ID(8characters);

Velmis---体积排放率(g/s);

Relhgt---排放高度(m);

Syinit---边维(m);

Szinit---垂向维(m);

Vlemis Relhgt Syinit Szinit (real)

### (2.3) AREA Source Inputs 面源输入参数

## (2.3.1) AREA Source Type

SO SRCPARAM Srcid Aremis Relhgt Xinit (Yinit) (Angle) (Szinit)

Srcid---源 ID(8characters);

Aremis---面源排放率(g/(s-m2));

Relhgt---排放高度(m);

Xinit---X 边长(m)(WE);

Yinit---Y 边长(m)(NS);

Angle---方向角;

Szinit---烟羽垂向维(m);

Aremis Relhgt Xinit (Yinit) (Angle) (Szinit) --- real

#### (2.3.2) AREPOLY Source Type

SO SRCPARAM Srcid Aremis Relght Nverts (Szinit)

Aremis---面源排放率(g/(s-m2));

Relhgt---排放高度(m);

Nverts---面源多边型顶点数(3-20)integer;

Szinit---烟羽垂向维(m);

SO AREAVERT Sreid Xv(1) Yv(1) Xv(2) Yv(2)...Xv(i) Yv(i)

Xv(i) Yv(i)---面源多边型顶点的座坐标;

Xv(1) Yv(1) 与源的位置(Xs,Ys)必须一致;

Xv(1) Yv(1) Xv(2) Yv(2)...Xv(i) Yv(i)接顺(逆)时针排列;

Aremis Relght Nverts (Szinit)---real

#### (2.3.3)AREACIRC Source Type

SO SRCPARAM Srcid Aremis Relght Radius (Nverts) (Szinit)

Srcid---源 ID(8characters);

Aremis---面源排放率(g/(s-m2));

Relhgt---排放高度(m);

Radius---圆面的半径(m);

Nverts---面源多边型顶点数(3-20)integer;

Szinit---烟羽垂向维(m);

## (3) Specifying Building Downwash Information 建筑物下降气流

SO BUILDHGT Srcid Dsbh(i),i=1,36 (16 for LT)

Srcid---源 ID(8characters)(the same souce ID centerd on LOCATION);

Dsbh(i)---方向明确的建筑物高度(m);

SO BUILDWID Srcid Dsbw(i),i=1,36 (16 for LT)

Srcid---源 ID(8characters)(the same souce ID centerd on LOCATION);

Dsbh(i)---方向明确的建筑物宽度(m);

#### (4) Specifying Urban Sources

SO URBANSRC Srcid's and/or Srcrng's

### (5)Using Variable Emissions Rates 变化排放率

SO EMISFACT Srcid (or Srcrng) Qflag Qfact(i),i=1,n 环境质量模拟重点实验室( <u>www.lem.org.cn</u> ) 技术支持信箱 eiaa@tom.com 网上技术支持 http://www.eia.net.cn/phpbb2/index.php Srcid---源 ID(8characters)(the same souce ID centerd on LOCATION);

Qflag---变化排放率标记:

SEASON---季节排放率(n=4)

MONTH --- 月排放率(n=12)

HROFDY---小时排放率(n=24)

STAR --- 随速度与稳定度变化的排放率(n=96)

## (6)SO EMISUNIT Emifac Emilbl Conlbl

Emifac---排放率单位转换因子;

Emilbl---排放率单位标志(40characters);

Conlbl---浓度输出单位(40characters);

## (7)Settling,Removal,Deposition Calculations 沉降变量设置

## (8)Hourly Emission Rate File 小时排放率

SO HOUREMIS Emifil Srcid's (and/or SRCRNG's)

Emifil---(40characters)小时排放率文件名;

Srcid's (and/or SRCRNG's)---包含小时排放率的源;

SO HOUREMIS Year Month Day Hour SourceID Emission rate;

对点源: Gas Exit Temperature; Gas Exit Velocity;

#### (9)Source Data from External File 从外部文件获得源数据

SO INCLUDED Incfil

Incfil---外部文件(40characters);

### (10)SOURCE GROUPS 源组

SO SRCGROUP Grpid Srcid's and/or Srcrng's

Grpid---源组名(8characters);

Srcid's and/or Srcrng's---SourceID;

## 7.1.3. 预测点模块-RE

**RE STARTING** 

## (1)Defining Networks of Gridded Receptors 网格化计算点

## (1.1)Cartesian Grid Receptor Networks 直角坐标网格计算点

RE GRIDCART Netid STA

XYINC Xinit Xnum Xdelta Yinit Ynum Ydelta

or XPNTS Gridx1 gridx2 gridx3...gridxn

and YPNTS Gridy1 gridy2 gridy3...gridyn

ELEV Row Zelev1 Zelev2 Zlev3...Zelevn

HILL ROW Zhill1 Zhill2 Zhill3...Zhilln

FLAG Row Zflag1 Zflag2 Zflag3...Zflagn

### RE GRIDCART Netid STA

Netid---(8characters) 计算点网格名;

STA---Starting of the GRIDCART;

XYINC---关建词: Uniform grid networks;

Xinit---Starting X-axis location (m)(real);

Xnum---Number of X-axis receptors(Integer);

Yinit--- Starting Y-axis location (m)(real);

Ynum---Number of X-axis receptors(Integer);

XPNTS---关建词:任意(x,y)座标系;

Gridx1---Value of First X-Coordinate for Cartesian(M);

Gridxn---Value of nth X-Coordinate for Cartesian(m);

YPNTS---XPNTS---关建词:任意(x,y)坐标系;

Gridy1--- Value of First Y-Coordinate for Cartesian(M);

Gridyn---Value of nth Y-Coordinate for Cartesian(m);

ELEV---关建词:计算点标高;

ROW---Indicate Input of Y-Coordinate fixed

Zleve---计算点标高 Array,每行个数为 x 座标数;

HILL---关建词:hill height scales 高度尺度;

ROW---Indicate Input of Y-Coordinate fixed

Zhill---计算点高度尺度 Array,每行个数为 x 座标数(real);

FLAG---关建词:Flagpole receptor heights;

ROW---Indicate Input of Y-Coordinate fixed

Zflag---计算点高度 Array,每行个数为 x 座标数; (real)

END---End of GRIDCART inputs;

## (1.2)Polar Grid Receptor Networks 极坐标计算点网格:

#### RE GRIDPOLR Netid STA

**ORIG Xinit Yinit** 

or ORIG Sreid

DIST Ring1 Ring2 Ring3...Ringn

DDIR DIr1 DIR2 Dir3...Dirn

or GDIR Dirum Driini Dirinc

ELEV Dir Zelev1 Zelev2 Zelev3...Zelevn

# HILL Dir Zhill1 Zhill2 Zhill3...Zhilln FLAG Dir Zflag1 Zflag2 Zflah3...Zflagn

#### RE GRIDPOLR Netid END

Netid---(8characters) 计算点网格名;

STA---Starting of the GRIDPOLR;

ORIG---Keyword:极座标计算点网格的圆心位置;

Xinit---X-Coordinate for original;

Yinit---Y-Coordinate for original;

Srcid---源 ID(8characters);

DIST---关建词:设置极点距离;

Ring1---第一个极点距;

Ringn---第 n 个极点距;

DDIR---关建词:设置任意方位角:

Dir1---First direction radial in degree(1 to 360);

Dirn---the 'nth' direction ridial in degree(1 to 360);

GDIR----关建词:设置方位角;

Dirnum---极座标方位角数目(integer);

Dirini---起始方位角(real);

Dirinc---方位角步长(real);

ELEV---关建词:计算点标高(?);

Dir:---指定任意方位角;

Zelev---预测点标高,每行个数为极点距数(real);

HILL---关建词:hill height scales 高度尺度;

Dir---指定任意方位角:

Zhill---计算点高度尺度 Array,每行个数为极点距数(real);

FLAG---- 关建词: Flagpole receptor heights;

Dir----指定任意方位角;

zflag---计算点高度 Array,每行个数为极点距数(real);

END---Indication END of RIDPOLR subway;

## (1.3)Using Multiple Receptor Networks 多计算点网格:

### (2)Specifying Discrete Receptor Locations:任意计算点

### (2.1)Discrete Cartesian Receptors 任意直角坐标计算点

RE DISCCART Xcoord Ycoord (Zelev Zhill) (Zflag)

Xcoord Ycoord---任意(x,y)座标系;

Zleve---计算点标高(real);

Zhill---计算点高度尺度(real);

Zflag---计算点高度(real);

# (2.2)Discrete Polar Receptors 任意极坐标计算点;

RE DISPOLR Srcid Dist Direct (Zelev Zhill) (Zflag)

Srcid---源 ID(8characters);

Dist---设置极点距离(real);

Zelev---计算点标高;

Zhill---计算点高度尺度;

Zflag---计算点高度(real);

# (2.3)Discrete Cartesian Receptors for EVALFILE Output:EVALFILE 输出任意直角坐标网格计算点

RE EVALCART Xcoord Ycoord Zelev Zhill Zflag Arcid!!!!!!!!

## (2.4)Includibg Receptor Data From External File 从外部文件获取计算点数据

RE INCLUDE Incfil

Incfil---外部文件名(up to 40 characters)

## 7.1.4. 气象数据-ME

ME STARTING

## (1)Input Data Files and Format 输入文件及格式

ME SURFFILE Sfcfil (Format)

ME PROFFILE Profil (Format)

SURFFILE---Keywords:surface meteorological data file; 地面气象数据

PROFILE---Keywords:profile meteorological data file; 垂直气象数据

Sfcfil---地面气象数据文件名(up to 40 characters);

Profil---垂直气象数据文件名(up to 40 characters);

Surfce meteorological data: 头段信系、气象台站位置、小时数据计录,

相邻元素至少用一个空格隔开。

元数据包括:

Year

Month(1-12)

Day(1-31)

Julian day(1-366)

Hour(1-24)

Sensible heat flux(W/mm)

Surface friction velocity,u\* (m/s)

Convective velocty scale, w\* (m/s)

Vertical potential temperature gradient in the 500m layer above the planetary boundary layer

Height of the convectivly-generated boundary(m)

Height of the mechanically-generated boundary(m)

Monin-Obukhov length, L (m)

Surface roughness length, z0 (m)

Bowen radio

Albedo

Wind speed(m/s) used in the computations

Wind direction (degree) corresponding to the wind speed above

Height a which the wind above-mentioned was measured(m)

Temperature(K) used in the computations

Height at which the temperature above was measured(m)

Profile meteorological data: 相邻元素至少用一个空格隔开,

元数据包括:

Year

Month(1-12)

Day(1-31)

Hour(1-24)

Measurement height(m)

Top flag= 1,if this is the last(highest)level for this hour,

0,otherwise

Wind direction for the current level(degrees)

Wind speed for the current level(m/s)

Temperature at the current level(K)

Standard deviation of the wind direction, Segama (degrees)

Standard deviation of the vertical wind speed,(m/s)

### (2)Specifying Station Information 设置台站信系

格式:

ME SURFDATA Stanum Year (Name) (Xcoord) (Ycoord)

ME UAIRDATA Stanum Year (Name) (Xcoord) (Ycoord)

ME SITEDATA Stanum Year (Name) (Xcoord) (Ycoord)

说明:

SURFDATA---surface meteoroloical station:

UAIRATA---upper air station;

SITEDATA---on-site meteorological data;

Stanum---the station number (5-digit WBAN number for NWS stations);

Year---the year of data being proceed(2 or 4 digits);

Name---(40 character) station name;

(Xcoord) (Ycoord)---观象台位置;

## (3) Base Elevation for Potential Temperature Profile

温度势剖面基准标高

ME PROFBASE BaseElev (Units)

BaseElev---基准标高,与主要观象台标高一致(real);

Units---METERS/FEET;

### (4)Specifying a Data Period to Process 设置数据处理周期

ME STARTEND Strtyr Strtmn Strtdy (Strthr) Endyr Endmn Enddy

Strtyr Strtmn Strtdy---第一个计录 year,month,day(87 01 31);

Endyr Endmn Enddy---最后一个计录 year,month,day(87 01 31);

## (5)Correction Wind Direction Alignment Problems 风向校正

ME WDROTATE Rotang

Rotang---旋转风向角(degree);

#### (6)Wind Speed Categories 设置风速范围;

ME WINDCATS Ws1 Ws2 Ws3 Ws4 Ws5

Ws1,,,Ws5---风速类型(1-5)的上限风速;

### 7.1.5. 输出选项-OU

## (1)Tabular Printed Outputs 表类型输出

RECTABLE---高值总结表;

MAXTABLE---所有最高值总结表;

DAYTABLE---计算点每天浓度值;

## \*\*OU RECTABLE Aveper FIRST SECOND...SIXTH or 1ST 2ED...6TH

Aveper---短期平均周期(1,3,8 or 24 or MONTH);

FIRST SECOND...SIXTH ---设置给定周期的高值;

\*\*OU RECTABLE ALLAVE FIRST SECOND THIRD

ALLAVE---所有短期平均周期;

## \*\*OU MAXTABLE Aveper Maxnum

Aveper---短期平均周期(1,3,8 or 24 or MONTH);

Maxnum---为给定周期输出的最高值数量(integer);

\*\*OU MAXTABLE ALLAVE Maxnum

OU DAYTABLE Aeper1 Aeper2 Aper3...Apern

DAYTABLE---计算点每天浓度值;

Aepern---短期平均周期(1,3,8 or 24 or MONTH);

OU DAYTABLE ALLAVE

## (2)Special Purpose Output Files 特殊输出

#### (2.1)MAXIFILE

OU MAXIFILE Aveper Grpid Thresh Filnam (Funit)

Aveper---短期平均周期(1,3,8 or 24 or MONTH);

Grpid---源 ID(8 characters);

Thresh---用户设定的极限值;

Filnam---MAXIFILE 结果文件名(40 characters);

## (2.2)POSTFILE

OU POSTFILE Aveper Grpid Format Filnam (Funit)

Aveper---短期平均周期(1,3,8 or 24 or MONTH);

Grpid---源 ID(8 characters);

FORMAT---PLOT/UNFORM;

## (2.3)PLOTFILE

OU PLOTFILE Aveper Grid Hivalu Filnam

OU PLOTFILE PERIOD Grid Filnam

OU PLOTFILE ANNUAL Grid Filnam

Aveper---短期平均周期(1,3,8 or 24 or MONTH);

Grpid---源 ID(8 characters);

PERIOD---平均周期(Integer);

Hivalu---输出第几个短期周期高值(FIRST,SECOND...);

(1ST,2ND,3RD...10TH);

Filnam---PLOTFILE 结果文件名(40 characters);

#### (2.4)TOXXFILE

OU TOXXFILE Aveper Cutoff Filnam (Funit)

Aveper---短期平均周期(1,3,8 or 24 or MONTH);

Cutoff---用户设定的极限削减值:

Filnam---TOXXFILE 结果文件名(40 characters);

#### (2.5)RANKFILE

OU RANKFILE Aveper Hinum Filnam (Funit)

Aveper---短期平均周期(1,3,8 or 24 or MONTH);

Hinum---高值归类数(integer);

Filnam---RANKFILE 结果文件名(40 characters);

#### (2.5)EVALFILE

OU EVALFILE Sreid Filnam (Funit)

Grpid---源 ID(8 characters);

Filnam---EVALFILE 结果文件名(40 characters);

## 7.2. AERMET 控制流文件

## 7.2.1. 气象预处理文件 Stage1n2.inp

## 一、JOB 模块

(1)Messages From AERMET-MESSAGES 信息

Syntax 语法:

MESSAGES message\_filename

MESSAGES---keyword

message filename---写入错误、警告、QA 信息的文件名(48characters);

(2)Run Summary-REPORT 运行过程总结

Syntax 语法:

REPORT summary\_filename

REPORT---keyword

summary\_filename---运行过程总结文件名(48characters);

(3)Checking the Runstream File for Errors-CHK\_SYNTAX 检查语法

Syntax 语法:

CHK SYNTAX

### 二、SURFACE 模块

(1)Retriving Archived Data DATA 获取压缩数据

Syntax 语法:

DATA archieved\_filename file\_format [blocking\_factor] [type]

DATA---指定文件名、压缩数据格式;

archieved\_filename---压缩数据文件名(48characters); file\_format---数据格式:CD144,SCRAM,SAMSON; blocking factor---一个物理计录包含的罗缉计录数(default 1);

(2)Saving Dearchieved Data-EATRACT 保存压缩数据

Syntax 语法:

EXTRACT extracted data filename

EXTRACT---keyword 指定获取压缩数据的文件名;

extracted\_data\_filename---文件名(48characters);

(3)Extracting a Subset of the Data-XDATES---获取压缩数据的起始与终止时间;

Syntax 语法:

XDATES YB/MB/DB [TO] YE/ME/DE

XDATES---keyword 获取压缩数据的起始与终止时间;

YB/MB/DB---起始年、月、日;

YE/ME/DE---终止年、月、日;

(4)Idendifying the Station---LOCATION 台站信息

Syntax 语法:

LOCATION site id NWS lat/long NWS long/lat [tadjust]

site id ---台站名(5characters);

NWS lat/long NWS long/lat---台站经、纬度;

suffix---N,S(latitude); E,W(longitude);

tadjust---调整因子:与当地的标准时差;

(5)Quality of the data QAOUT 数据质量

Syntax 语法:

QAOUT qa\_output\_filename

QAOUT---keyword 评价数据质量(溢出、可疑的数据);

qa output filename---文件名(48characters);

#### 三、UPPEAIR 模块

(1)Retriving Archived Data\_DATA 获取压缩数据

DATA archieved\_filename file\_format [blocking\_factor] [type]

DATA---指定文件名、压缩数据格式;

archieved filename---压缩数据文件名(48characters);

file format---数据格式:6201FB

6201---特属数据格式; FB---固定长计录;

AERMET 只处理第一个物理计录(最大: 79 levels),不使用高于 5000m 的信息; blocking factor---一个物理计录包含的罗缉计录数(default 1);

type---ASCII,EBCDID;

(2) Saving Dearchieved Data-EXTRACT

Syntax 语法:

EXTRACT extracted data\_filename

EXTRACT---keyword 指定获取压缩数据的文件名;

extracted\_data\_filename---文件名(48characters);

(3) Saving Dearchieved Data-EXTRACT

Syntax 语法:

XDATES YB/MB/DB [TO] YE/ME/DE

XDATES---keyword 获取压缩数据的起始与终止时间;

YB/MB/DB---起始年、月、日;

YE/ME/DE---终止年、月、日;

(4)Idendifying the Station---LOCATION 台站信息

Syntax 语法:

LOCATION site\_id NWS\_lat/long NWS\_long/lat [tadjust]

site\_id ---台站名(8characters);

five-digit WBAN numbers 加 000;

NWS\_lat/long NWS\_long/lat---台站经、纬度;

suffix---N,S(latitude); E,W(longitude);

tadjust---调整因子:与当地的标准时差;

(5)Quality of the data\_QAOUT 数据质量

QAOUT qa\_output\_filename

QAOUT---keyword 评价数据质量(溢出、可疑的数据);

qa\_output\_filename---文件名(48characters);

(6)Adjusting Sounding Data-MODIFY 调整数据

Syntax 语法:

**MODIFY** 

# 7.2.2. 气象数据合并文件 Stage1n2nd.inp

## 一、JOB 模块

(1)Messages From AERMET-MESSAGES 信息

Syntax 语法:

MESSAGES message\_filename

MESSAGES---keyword

message filename---写入错误、警告、QA 信息的文件名(48characters);

(2)Run Summary-REPORT 运行过程总结

Syntax 语法:

REPORT summary filename

REPORT---keyword

summary\_filename---运行过程总结文件名(48characters);

## 二、MERGE 模块

(1)The Output File-OUT

Syntax 语法:

OUTPUT merged\_data\_filename

merged\_data\_filename---数据合并文件名(48characters);

(2) Merging a Subset Data---XDATES

Syntax 语法:

XDATES YB/MB/DB [TO] YE/ME/DE

XDATES---keyword 获取压缩数据的起始与终止时间;

YB/MB/DB---起始年、月、日:

YE/ME/DE---终止年、月、日;

## (3)UPPERAIR

Syntax 语法:

QAOUT extracted\_data\_filenam

extracted\_data\_filenam---文件名(48characters);

## (4)SURFACE

Syntax 语法:

QAOUT extracted data filenam

extracted\_data\_filenam---文件名(48characters);

# 7.2.3. 生成边界层文件 Stage3.inp

## 一、JOB 模块

(1)Messages From AERMET-MESSAGES 信息

Syntax 语法:

MESSAGES message\_filename

MESSAGES---keyword

message filename---写入错误、警告、QA 信息的文件名(48characters);

(2)Run Summary-REPORT 运行过程总结

Syntax 语法:

REPORT summary\_filename

REPORT---keyword

# 二、METPREP 模块

计算边结层参数

(1)The Input Data File-DATA

Syntax 语法:

DATA merged\_data\_filename

merged\_data\_filename---ASCII(48characters);

(2)Idendifying the Site-LOCATION

Syntax 语法:

LOCATION site\_id NWS\_lat/long NWS\_long/lat [tadjust]

site\_id ---台站名(8characters);

five-digit WBAN numbers 加 000;

NWS lat/long NWS long/lat---台站经、纬度;

suffix---N,S(latitude); E,W(longitude);

(3)Instrumentation Heights for NWS Dats-NWS\_HGT 仪器高度

Syntax 语法:

NWS HGT variable name instrument height

variable name---WIND 气象仪器

## instrument\_height---仪器高度(6.7m,9.1m)

### (4)数据起始时间

## XDATES YB/MB/DB [TO] YE/ME/DE

XDATES---keyword 获取压缩数据的起始与终止时间;

YB/MB/DB---起始年、月、日;

YE/ME/DE---终止年、月、日;

## (5)Processing Options-METHOD

Syntax 语法:

METHOD process parameter

METHOD REFLEVEL SUBNWS

METHOD WIND\_DIR RANDOM

## (6) Surface Characteristics-FREQ SECT, SECTOR, and SITE CHAR

Syntax 语法:

FREQ SECT frequency number of sectors

frequency---ANNUAL, SEASONAL, MONTHLY

number of sectors---ffrequency-index(1,2,3,4)

SECTOR---起始与终止 wind direction

SECTOR sector index begining direction ending direction

begining direction ending direction---

SITE\_CHAR frequency\_index sector\_index albedo Browen routhness

 $frequency\_index---ANNUAL, SEASONAL, MONTHLY$ 

sector index

albedo---地表反射率(0.10-0.90)(real)

Browen---地表湿度 sueface miosture(real)

routhness---粗糙度: 平均水平风速为 0 的高度(0.001-1m)(real)

### (7)OUTPUT and PROFILE

OUTPUT-keyword:边界层参数

Syntax 语法:

OUTPUT parameter filename

parameter\_filename---(48characters)

PROFILE-keyword:边界层参数

Syntax 语法:

PROFILE 廓线文件名---(48characters)

## 7.3. AERMAP 控制流文件

地形预处理。分三个模块:

CO-----control options

RE----receptor information

OU-----ouput options

## 7.3.1. 控制模块-CO

控制: file type,names,modeling domain

**CO STARTING** 

starting ---开始输入路径(Mandatory)

(1)标题信息 title information

CO TITLEONE title1

title1 用户标题 1 (68 字符) 68characters

CO TITLETWO title2

title2 用户标题 2 (68 字符) 68characters

(2)地形 OPTIONS

CO TERRHGTS EXTRACT or PROVIDED

EXTRACT---DEM 文件;

PROVIDED---用户自定义地形数据;

(3)Flagpole Receptor Height 计算点高度, 默认 0.0m

CO FLAGPOLE (Flagdf)

Flagdf---计算点高度(real)

- (4)地形数据类型 Terrain Data type
- CO DATATYPE DEM1 or DEM7
- (5)地形数据文件名
- CO DATAFILE filename

filename---地形数据文件名(68characters)

- (6)模拟区域 Domain Extent Specification
- CO DOMAINXY Xdmin Ydmin Zonmin Xdmax Ydmax Zonmax
- CO DOMAINLL Lonmin Latmin Lonmax Latmax

Xdmin---UTM Easting Coordinate

Ydmin---UTM Northing Coordinate

Zonmin--- 模拟区域(Lower left corner)左下角的 UTM 域

Xdmax---UTM Easting Coordinate

Ydmax---UTM Northing Coordinate

Zonmax--- 模拟区域(upper right corner)右上角的 UTM 域

Lonmin---右下角 longitude

Latmin---右下角 latitude

Lonmax---左上角 logitude

Latmax---左上角 latitude

## (7)Anchor Location

CO ANCHORXY Xauser Yauser Xautm Yautm Zautm

ANCHORXY---用户定义的坐标原点 origin 与 UTM 的关系

Xauser Yause---用户定义的坐标原点(real)

Xautm Yautm---与用户定义的坐标原点对应的 UTM EASTING, NORTHING, ZONE

(8)To Run or Not to Run 运行

CO RUNORNOT RUN or NOT

RUN---完成计算; NOT---监测输入文件、总结设置信系

CO FINISHED

## 7.3.2. 预测点模块-RE

## **RE STARTING**

- (1)Defining Networks of Gridded Receptors 网格化计算点
- (1.1)Cartesian Grid Receptor Networks 直角坐标网格计算点

### RE GRIDCART Netid STA

XYINC Xinit Xnum Xdelta Yinit Ynum Ydelta

or XPNTS Gridx1 gridx2 gridx3...gridxn

and YPNTS Gridy1 gridy2 gridy3...gridyn

ELEV Row Zelev1 Zelev2 Zlev3...Zelevn

FLAG Row Zflag1 Zflag2 Zflag3...Zflagn

#### RE GRIDCART Netid STA

Netid---(8characters) 计算点网格名;

STA---Starting of the GRIDCART;

XYINC---关建词: Uniform grid networks;

Xinit---Starting X-axis location (m)(real);

Xnum---Number of X-axis receptors(Integer);

Yinit--- Starting Y-axis location (m)(real);

Ynum---Number of X-axis receptors(Integer);

XPNTS---关建词:任意(x,y)座标系;

Gridx1---Value of First X-Coordinate for Cartesian(M);

Gridxn---Value of nth X-Coordinate for Cartesian(m);

YPNTS---XPNTS---关建词:任意(x,y)座标系;

Gridy1--- Value of First Y-Coordinate for Cartesian(M);

Gridyn---Value of nth Y-Coordinate for Cartesian(m);

ELEV---关建词:计算点标高;

ROW---Indicate Input of Y-Coordinate fixed

FLAG---关建词:Flagpole receptor heights;

ROW---Indicate Input of Y-Coordinate fixed

## (1.2)Polar Grid Receptor Networks 极座标网格计算点:

## RE GRIDPOLR Netid STA

**ORIG Xinit Yinit** 

or ORIG Sreid

DIST Ring1 Ring2 Ring3...Ringn

DDIR DIr1 DIR2 Dir3...Dirn

or GDIR Dirum Driini Dirinc

ELEV Dir Zelev1 Zelev2 Zelev3...Zelevn

FLAG Dir Zflag1 Zflag2 Zflah3...Zflagn

## RE GRIDPOLR Netid END

Netid---(8characters) 计算点网格名;

STA---Starting of the GRIDPOLR;

ORIG---Keyword:极座标计算点网格的圆心位置;

Xinit---X-Coordinate for original;

Yinit---Y-Coordinate for original;

Srcid---源 ID(8characters);

DIST---关建词:设置极点距离;

Ring1---第一个极点距;

Ringn---第 n 个极点距;

DDIR---关建词:设置任意方位角;

Dir1---First direction radial in degree(1 to 360);

Dirn---the 'nth' direction ridial in degree(1 to 360);

GDIR---关建词:设置方位角:

Dirnum---极座标方位角数目(integer);

Dirini---起始方位角(real);

Dirinc---方位角步长(real);

ELEV---关建词:计算点标高;

Dir:---指定任意方位角;

Zelev---计算点标高 Array,每行个数为极点距数(real);

HILL---关建词:hill height scales 高度尺度;

Dir---指定任意方位角;

FLAG---- 关建词: Flagpole receptor heights;

Dir---指定任意方位角;

END---Indication END of RIDPOLR subway;

- (2)Specifying Discrete Receptor Locations:任意计算点定位
- (2.1)Discrete Cartesian Receptors 任意直角坐标网格计算点

RE DISCCART Xcoord Ycoord Zelev Zflag

Xcoord Ycoord---任意(x,y)座标系;

Zleve---计算点标高(real);

Zflag---计算点高度(real);

(2.2)Discrete Polar Receptors:任意极坐标计算点

RE DISCPOLE Srcid Dist Direct (Zelev) (Zflag)

Srcid---源 ID,定义计算点坐标原点

Dist---具坐标原点的距离

Direct---方位角

### 7.3.3. 输出选项-OU

**OU STARTING** 

OU RECEPTOR Recfil

Recfil---输出文件名(60characters)

**OU FINISHED** 

# 8. 相关概念及名词解释

## 8.1. 最小莫宁-奥布霍夫(Monin-Obukhov)长度

莫宁-奥布霍夫长度用来表示大气的稳定程度,定义用 Lo 表示。在白天,由于地表受热,大气处于不稳定状态,这时 Lo 是负值;而在夜间,由于地表辐射冷却,大气处于稳定状态,这时 Lo 是正值。如果它的绝对值接近于零,表明大气非常不稳定(负值时)或非常稳定(正值时)。 Hanna 和 Chang 在 1991 指出,在城市区域由于地表障碍物(如建筑物)产生的机械扰动会使得边界层趋向中性。因此,在城市区域的稳定时间段(夜间),估算的莫宁长度值可能比实际情况要偏小,即偏向稳定。为了解决这个问题,在模式中稳定时间段里设置一个最小的 Lo 值。根据障碍物高度和流场影响区域的大体关系,给出了以下不同地表类型的最小 Lo 值:

地表类型	Lo 值(m)
农业区	2
居住区	25
居住/工业混合区	50
商业区(19-40 层)	100
商业区(>40 层)	150

表 3.1 不同地表类型的最小 L 值

## 8.2. 建筑物下洗

建筑物下洗是指由于周围建筑物引起的空气紊流,导致烟囱排出的污染物迅速扩散至地面,出现高浓度的情况,见图 3.4 所示。




图 8-1 建筑物下洗示意图

如果烟囱高度小于 GEP 高度,则要考虑建筑物下洗的情况。GEP 高度计算公式为:

GEP 烟囱高度=H+1.5L

式中:

## GEP—最佳工程方案

H—从地面到最高点的建筑物高度

L—建筑物高度(BH)或建筑物投影宽度(PBW)的较小者

对于在 GEP 的 5L 影响区域内的点源,应考虑建筑物下洗影响。

GEP 的 5L 影响区域:每个建筑物在下风向会产生一个尾迹影响区,下风向影响最大距离为距建筑物 5L 处,迎风向影响最大距离为距建筑物 2L 处,侧风向影响最大距离为距建筑物 0.5L 处,即虚线范围内为建筑物影响区域,见图 3.5。不同风向下的影响区是不同的,所有风向构成的一个完整的影响区域,即虚线范围内,称为 GEP 的 5L 影响区域,即建筑物下洗的最大影响范围,见图 3.6。图中烟囱 1 在建筑物下洗影响范围内,而烟囱 2 则在建筑物下洗影响范围外。





图 8-2 建筑物影响区域



环境质量模拟重点实验室(<u>www.lem.org.cn</u>) 技术支持信箱 eiaa@tom.com 网上技术支持 http://www.eia.net.cn/phpbb2/index.php